Tabla de Contenidos

Placeholder for table of contents

0

DEC

Guía Técnica Completa: Sistema de Archivos RT-11 y Extractor

Análisis Técnico Completo del Sistema de Archivos RT-11 y Documentación del Extractor

Documento Técnico RT-11 Extractor Project

Preservación de Software Histórico Digital Equipment Corporation (DEC) PDP-11 / RT-11 Operating System

Versión 1.0 - June 2025

"Este documento forma parte de un esfuerzo de preservación del software histórico, permitiendo el acceso a miles de programas desarrollados para las minicomputadoras PDP-11 de Digital Equipment Corporation entre 1970 y 1990."

Tabla de Contenidos

1. [Introducción](#introducción)					
. [Historia y Contexto](#historia-y-contexto)					
3. [Estructura Física del Disco RT-11](#estructura-física-del-disco-rt-11)					
4. [El Home Block: Corazón del Sistema] (#el-home-block-corazón-del-sistema)					
5. [Directorio RT-11: Organización de Archivos](#directorio-rt-11-organización-de-archivos)					
6. [Codificación RADIX-50: El Alfabeto de RT-11](#codificación-radix-50-el-alfabeto-de-rt-11)					
7. [Formato de Fechas RT-11](#formato-de-fechas-rt-11)					
3. [Tipos de Archivo y Estados](#tipos-de-archivo-y-estados)					
9. [Proceso de Extracción: Cómo Funciona Nuestr Software](#proceso-de-extracción-cómo-funciona-nuestro-software)					
10. [Casos Especiales y Manejo de Errores](#casos-especiales-y-manejo-de-errores)					
11. [Ejemplos Prácticos](#ejemplos-prácticos)					
12. [Apéndices](#apéndices)					

Introducción

RT-11 (Real-Time 11) fue uno de los sistemas operativos más importantes de la era de las minicomputadoras, desarrollado por Digital Equipment Corporation (DEC) para sus computadoras PDP-11. Este documento explica en detalle cómo funciona su sistema de archivos y cómo nuestro extractor decodifica las imágenes de disco RT-11.

¿Por qué es importante RT-11?

- **Simplicidad**: RT-11 fue diseñado para ser simple pero eficiente
- **Tiempo Real**: Optimizado para aplicaciones de tiempo real
- **Longevidad**: Se usó desde 1973 hasta los años 90
- **Preservación**: Miles de programas históricos están almacenados en discos RT-11

Historia y Contexto

El Ecosistema PDP-11

Las computadoras PDP-11 de DEC fueron revolucionarias en los años 70. RT-11 fue diseñado específicamente para:

- **Aplicaciones de tiempo real**: Control de procesos industriales
- **Sistemas embebidos**: Equipos médicos, instrumentos científicos
- **Desarrollo de software**: Compiladores, ensambladores, editores
- **Educación**: Universidades y laboratorios de investigación

Características del Sistema de Archivos RT-11

RT-11 utiliza un sistema de archivos **plano** (flat filesystem) con estas características:

- **Sin subdirectorios **: Todos los archivos están en el directorio raíz
- **Nombres cortos**: Máximo 6 caracteres + 3 de extensión
- **Orientado a bloques **: Todo se organiza en bloques de 512 bytes
- **Directorio contíguo**: El directorio está en una ubicación fija del disco

Estructura Física del Disco RT-11

Anatomía de un Disco RT-11

```
Datos de los archivos | Area | | | +-----+
```

Tamaños de Bloque y Sector

RT-11 está diseñado alrededor del concepto de bloques de 512 bytes:

- **1 bloque = 512 bytes = 1 sector** (en la mayoría de dispositivos)
- **Todos los tamaños** se expresan en bloques
- **Alineación**: Todo está alineado a límites de bloque

Tipos de Dispositivos Comunes

Dispositivo	Descripción	Tamaño Típico	Sectores
RX01	Diskette 8"	256 KB	77 tracks × 26 sectors
RX02	Diskette 8" doble densidad	512 KB	77 tracks \times 26 sectors \times 2
RK05	Disco removible	2.5 MB	203 tracks \times 12 sectors
RL01	Disco removible	5.2 MB	Variable
RL02	Disco removible	10.4 MB	Variable

El Home Block: Corazón del Sistema

¿Qué es el Home Block?

El **Home Block** (Bloque 1) contiene la información esencial sobre el volumen RT-11. Es como el "certificado de nacimiento" del disco.

Estructura del Home Block

Offset Tamaño Descripción ----- +0 2 Palabra de validación (opcional) +2 2 Cluster size (tamaño de cluster) +4 2 Primer bloque del directorio +6 2 Versión del sistema +8 2 Identificación del volumen +10 12 Nombre del propietario +22 490 Información adicional (variable)

Ejemplo de Análisis del Home Block

```
def analizar_home_block(data): """ Analiza el contenido de un Home Block RT-11 """ # Los primeros bytes pueden contener información del sistema words = struct.unpack('<256H', data) # 256 palabras de 16 bits # Buscar el bloque de inicio del directorio for i, word in enumerate(words[:50]): if 2 <= word <= 50: # Rango razonable para directorio primer_directorio = word break else: primer_directorio = 6 # Valor por defecto return { 'primer_directorio': primer_directorio, 'tamaño_disco': len(data_completa) // 512, 'formato': 'RT-11 estándar' }
```

Directorio RT-11: Organización de Archivos

Concepto de Segmentos de Directorio

El directorio RT-11 está organizado en **segmentos** de 1024 bytes (2 bloques). Cada segmento puede contener múltiples entradas de archivo.

Estructura de un Segmento de Directorio

Cabecera del Segmento (10 bytes)

```
Palabra Descripción ----- 0 Número total de segmentos 1
Número del siguiente segmento (0 = último) 2 Segmento más alto usado 3
Bytes extra por entrada 4 Bloque de inicio del área de datos
```

Ejemplo de Cabecera

```
Segmento 3: total_segs=31, next=2, highest=3, extra=0, start_blk=68
```

Esto significa:

- **total_segs=31**: Hay 31 segmentos de directorio en total
- **next=2**: El próximo segmento a leer es el segmento 2

- **highest=3**: El segmento más alto usado es el 3
- **extra=0**: No hay bytes extra en las entradas
- **start_blk=68**: Los datos de archivos empiezan en el bloque 68

Estructura de una Entrada de Archivo

Formato Estándar de Entrada (14 bytes)

Offset Tamaño Descripción ----- +0 2 Palabra de estado (status) +2 2 Nombre archivo (parte 1, RADIX-50) +4 2 Nombre archivo (parte 2, RADIX-50) +6 2 Extensión archivo (RADIX-50) +8 2 Longitud en bloques +10 2 Job/Channel (información del trabajo) +12 2 Fecha de creación

Palabras de Estado: El ADN del Archivo

La palabra de estado define qué tipo de entrada es:

Valor (Octal)	Valor (Hex)	Significado
0	0x0000	Archivo permanente normal
400	0x0100	Archivo tentativo (temporal)
1000	0x0200	Área no utilizada
2000	0x0400	Archivo permanente
4000	0x0800	Marcador de fin de segmento
102000	0x8400	Archivo permanente protegido

Interpretación de Estados

def interpretar_estado(status_word): """ Interpreta la palabra de estado de una entrada RT-11 """ if status_word & 0x800: # 4000 octal return "fin_de_segmento" elif status_word & 0x400: # 2000 octal if status_word & 0x8000: # 100000 octal return "permanente_protegido" else: return "permanente" elif status_word & 0x200: # 1000 octal return "no_utilizado" elif status_word & 0x100: # 400 octal return "tentativo" else: return "desconocido"

Codificación RADIX-50: El Alfabeto de RT-11

¿Qué es RADIX-50?

RADIX-50 es un sistema de codificación que permite almacenar 3 caracteres en una palabra de 16 bits. Fue inventado por DEC para ahorrar espacio en memoria y disco.

El Alfabeto RADIX-50

```
Índice: 0123456789012345678901234567890123456789 Chars: "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$.?0123456789"
```

Los caracteres válidos son:

```
• **Espacio** (índice 0)
```

```
• **A-Z** (índices 1-26)
```

- **\$, ., ?** (índices 27-29)
- **0-9** (índices 30-39)

Algoritmo de Decodificación

```
def decodificar_radix50(word): """ Decodifica una palabra de 16 bits
RADIX-50 a 3 caracteres """ RADIX50_CHARS = '
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ$.?0123456789' if word == 0: return ' ' # Tres
espacios # Extraer los 3 caracteres c3 = word % 40 c2 = (word // 40) % 40
c1 = (word // 1600) % 40 # Convertir índices a caracteres resultado =
RADIX50_CHARS[c1] + RADIX50_CHARS[c2] + RADIX50_CHARS[c3] return resultado
```

Ejemplo de Decodificación de Nombre de Archivo

Un archivo llamado "HELLO.TXT" se almacena así:

```
1. "HEL" \rightarrow RADIX-50 \rightarrow word1
```

```
2. "LO " \rightarrow RADIX-50 \rightarrow word2 (con espacio al final)
```

```
3. "TXT" \rightarrow RADIX-50 \rightarrow word3
```

```
# Ejemplo con valores reales word1 = 0x48C5 # "HEL" word2 = 0x4C4F # "LO "
word3 = 0x5458 # "TXT" parte1 = decodificar_radix50(word1) # "HEL" parte2
= decodificar_radix50(word2) # "LO " parte3 = decodificar_radix50(word3) #
"TXT" nombre = (parte1 + parte2).strip() # "HELLO" extension =
parte3.strip() # "TXT" archivo_completo = f"{nombre}.{extension}" #
"HELLO.TXT"
```

Formato de Fechas RT-11

Estructura de la Fecha (16 bits)

RT-11 almacena fechas en una sola palabra de 16 bits:

```
Bits Contenido ---- 0-4 Año base (0-31, desde 1972) 5-9 Día (1-31) 10-13 Mes (1-12) 14-15 Era (0-3, cada era = 32 años)
```

Algoritmo de Decodificación de Fecha

```
def decodificar_fecha_rt11(date_word): """ Decodifica una fecha RT-11 de 16 bits """ if date_word == 0: return None # Extraer campos año_base = date_word & 0x1F # bits 0-4 dia = (date_word >> 5) & 0x1F # bits 5-9 mes = (date_word >> 10) & 0x0F # bits 10-13 era = (date_word >> 14) & 0x03 # bits 14-15 # Calcular año real año = año_base + 1972 + (era * 32) # Validar y corregir valores inválidos if dia == 0: dia = 1 if mes == 0: mes = 1 # Verificar rango válido if 1 <= mes <= 12 and 1 <= dia <= 31 and 1972 <= año <= 2099: return f"{año:04d}-{mes:02d}-{dia:02d}" return None
```

Ejemplos de Fechas

Valor Hex	Binario	Año	Mes	Día	Fecha
0x3425	0011010000100101	1977	1	5	1977-01-05
0x8C8D	1000110010001101	1985	4	13	1985-04-13

Tipos de Archivo y Estados

Clasificación por Extensión

RT-11 identifica tipos de archivo principalmente por su extensión:

Extensión	Descripción	Uso Típico
.SAV	Programa ejecutable	Aplicaciones, utilidades
.OBJ	Archivo objeto	Código compilado no enlazado
.MAC	Código fuente MACRO	Programas en ensamblador
.FOR	Código fuente FORTRAN	Programas científicos
.REL	Biblioteca relocatable	Bibliotecas de código
.SYS	Archivo del sistema	Drivers, monitores
.TMP	Archivo temporal	Archivos de trabajo
.BAK	Copia de respaldo	Respaldos automáticos
.DAT	Archivo de datos	Datos de aplicaciones
.TXT	Archivo de texto	Documentación

Estados de Archivo

Archivos Permanentes

- **Estado**: Normal (0x0000) o Marcado (0x0400)
- **Características**: Archivo completamente escrito y cerrado
- **Extracción**: Siempre se extraen

Archivos Tentativios

- **Estado**: 0x0100 (400 octal)
- **Características**: Archivo abierto para escritura, no cerrado
- **Causa**: Programa terminó antes de cerrar el archivo
- **Extracción**: Opcional (pueden estar incompletos)

Archivos Protegidos

- **Estado**: 0x8400 (102000 octal)
- **Características**: Archivo protegido contra escritura
- **Uso**: Archivos críticos del sistema
- **Extracción**: Normal, pero marcados como protegidos

Proceso de Extracción: Cómo Funciona Nuestro Software

Fase 1: Carga y Validación de la Imagen

def cargar_imagen(ruta_imagen): """ Carga y valida una imagen de disco
RT-11 """ # 1. Cargar archivo completo en memoria with open(ruta_imagen,
'rb') as f: datos_imagen = f.read() # 2. Validar tamaño mínimo if
len(datos_imagen) < 512 * 10: raise Error("Imagen demasiado pequeña para
RT-11") # 3. Calcular número de bloques num_bloques = len(datos_imagen) //
512 # 4. Detectar tipo de dispositivo por tamaño tipo_dispositivo =
detectar_dispositivo(len(datos_imagen)) return datos_imagen, num_bloques,
tipo_dispositivo</pre>

Fase 2: Análisis del Home Block

```
def analizar_home_block(datos_imagen): """ Analiza el Home Block (bloque
1) de la imagen """ # Leer bloque 1 (512 bytes desde offset 512) home_data
= datos_imagen[512:1024] # Buscar información del directorio words =
struct.unpack('<256H', home_data) # Encontrar bloque de inicio del
directorio primer_directorio = 6 # Por defecto for word in words[:50]: if
2 <= word <= 50: primer_directorio = word break return {
'primer_directorio': primer_directorio, 'valido': True }</pre>
```

Fase 3: Lectura del Directorio Multi-Segmento

def leer_directorio_completo(datos_imagen, primer_bloque): """ Lee todos los segmentos del directorio RT-11 """ archivos = [] segmento_actual = 1 segmentos_visitados = set() while segmento_actual and segmento_actual not in segmentos_visitados: # Calcular offset del segmento offset_segmento = (primer_bloque + segmento_actual - 1) * 512 # Leer datos del segmento (1024 bytes = 2 bloques) datos_segmento = datos_imagen[offset_segmento:offset_segmento + 1024] # Procesar segmento archivos_segmento, siguiente = procesar_segmento(datos_segmento) archivos.extend(archivos_segmento) # Marcar como visitado y continuar segmentos_visitados.add(segmento_actual) segmento_actual = siguiente return archivos

Fase 4: Procesamiento de Segmento Individual

def procesar_segmento(datos_segmento): """ Procesa un segmento individual del directorio """ # Leer cabecera (10 bytes = 5 palabras) header = struct.unpack('<5H', datos_segmento[:10]) total_segs, next_seg, highest_seg, extra_bytes, start_block = header # Calcular tamaño de entrada tamaño_entrada = 14 + extra_bytes archivos = [] offset = 10 # Después de la cabecera while offset <= 1024 - tamaño_entrada: # Leer entrada entrada_data = datos_segmento[offset:offset + tamaño_entrada] entrada = struct.unpack('<7H', entrada_data[:14]) status, word1, word2, word3, longitud, job_chan, fecha = entrada # Verificar fin de segmento if status & 0x800: # Marcador de fin break # Procesar solo archivos válidos if status & 0x400 or status & 0x100: # Permanente o tentativo archivo = procesar_entrada_archivo(entrada, offset) if archivo: archivos.append(archivo) offset += tamaño_entrada return archivos, next_seg if next_seg > 0 else None

Fase 5: Decodificación de Entrada Individual

```
def procesar_entrada_archivo(entrada, offset): """ Procesa una entrada
individual de archivo """ status, word1, word2, word3, longitud, job_chan,
fecha = entrada # Decodificar nombre usando RADIX-50 parte1 =
decodificar_radix50(word1) parte2 = decodificar_radix50(word2) parte3 =
decodificar_radix50(word3) nombre = (parte1 + parte2).strip() extension =
parte3.strip() # Validar nombre if not nombre: return None # Construir
nombre completo nombre_completo = f"{nombre}.{extension}" if extension
else nombre # Decodificar fecha fecha_str = decodificar_fecha_rt11(fecha)
if fecha else None # Determinar tipo de archivo tipo_archivo =
determinar_tipo_archivo(status) return { 'nombre': nombre_completo,
  'tamaño_bloques': longitud, 'tamaño_bytes': longitud * 512, 'estado':
status, 'tipo': tipo_archivo, 'fecha_creacion': fecha_str, 'job_channel':
job_chan, 'offset': offset }
```

Fase 6: Cálculo de Posiciones de Archivo

```
def calcular_posiciones_archivos(archivos): """ Calcula las posiciones
físicas de los archivos en el disco """ # Agrupar por segmento
por_segmento = {} for archivo in archivos: seg = archivo['segmento'] if
seg not in por_segmento: por_segmento[seg] = []
por_segmento[seg].append(archivo) # Calcular posiciones para cada segmento
for segmento, lista_archivos in por_segmento.items(): # Ordenar por offset
en el directorio lista_archivos.sort(key=lambda x: x['offset']) # Calcular
posición inicial bloque_actual = archivo['bloque_inicio_segmento'] for
archivo in lista_archivos: archivo['bloque_inicio'] = bloque_actual
bloque_actual += archivo['tamaño_bloques']
```

Fase 7: Extracción de Archivos

def extraer_archivo(datos_imagen, archivo, directorio_salida): """ Extrae
un archivo individual de la imagen """ # Calcular posición física
offset_inicio = archivo['bloque_inicio'] * 512 tamaño_bytes =
archivo['tamaño_bloques'] * 512 # Leer datos del archivo datos_archivo =
datos_imagen[offset_inicio:offset_inicio + tamaño_bytes] # Crear archivo
de salida ruta_salida = directorio_salida / archivo['nombre'] # Manejar
conflictos de nombres contador = 1 ruta_original = ruta_salida while
ruta_salida.exists(): stem = ruta_original.stem suffix =
ruta_original.suffix ruta_salida = ruta_original.parent /
f"{stem}_{contador}{suffix}" contador += 1 # Escribir archivo with
open(ruta_salida, 'wb') as f: f.write(datos_archivo) # Aplicar fecha
original si está disponible if archivo['fecha_creacion']:
aplicar_fecha_original(ruta_salida, archivo['fecha_creacion']) return True

Casos Especiales y Manejo de Errores

Detección de Bloques Dañados

```
def detectar_bloques_dañados(datos_imagen): """ Detecta bloques
potencialmente dañados """ bloques_dañados = [] for i in range(0,
len(datos_imagen), 512): bloque = datos_imagen[i:i+512] # Bloque
completamente en ceros (sospechoso) if bloque == b'\x00' * 512:
bloques_dañados.append(i // 512) # Bloque con patrón repetitivo
(sospechoso) elif len(set(bloque)) < 5: bloques_dañados.append(i // 512)
return bloques_dañados</pre>
```

Recuperación de Archivos Parciales

```
def extraer_con_recuperacion(datos_imagen, archivo): """ Extrae un archivo intentando recuperar bloques dañados """ datos_archivo = b'' bloques_leidos = 0 bloques_fallidos = 0 for i in range(archivo['tamaño_bloques']): bloque_num = archivo['bloque_inicio'] + i offset = bloque_num * 512 try: # Intentar leer bloque bloque = datos_imagen[offset:offset + 512] # Verificar si el bloque parece válido if es_bloque_valido(bloque): datos_archivo += bloque bloques_leidos += 1 else: # Bloque dañado - rellenar con ceros datos_archivo += b'\x00' * 512 bloques_fallidos += 1 except IndexError: # Bloque más allá del final de la imagen datos_archivo += b'\x00' * 512 bloques_fallidos += 1 return datos_archivo, bloques_leidos, bloques_fallidos
```

Validación de Integridad

```
def validar_sistema_archivos(archivos): """ Valida la integridad del
    sistema de archivos """ errores = [] advertencias = [] # Verificar
    solapamiento de archivos archivos_ordenados = sorted(archivos, key=lambda
    x: x['bloque_inicio']) for i in range(len(archivos_ordenados) - 1): actual
    = archivos_ordenados[i] siguiente = archivos_ordenados[i + 1] fin_actual =
    actual['bloque_inicio'] + actual['tamaño_bloques'] if fin_actual >
    siguiente['bloque_inicio']: errores.append(f"Solapamiento:
    {actual['nombre']} y { siguiente['nombre']}") # Verificar nombres válidos
    for archivo in archivos: if not es_nombre_valido_rtl1(archivo['nombre']):
    advertencias.append(f"Nombre inválido: {archivo['nombre']}") # Verificar
    tamaños razonables for archivo in archivos: if archivo['tamaño_bloques'] >
    65535: advertencias.append(f"Tamaño sospechoso: {archivo['nombre']}")
    return errores, advertencias
```

Ejemplos Prácticos

Ejemplo 1: Decodificar un Nombre de Archivo Manualmente

Supongamos que encontramos estas tres palabras en una entrada de directorio:

```
Word 1: 0x4845 (HE) Word 2: 0x4C4C (LL) Word 3: 0x4F54 (OT)
```

Proceso de decodificación:

```
# Decodificar cada palabra RADIX-50 word1 = 0x4845 parte1 =
decodificar_radix50(word1) # 0x4845 = 18501 decimal # c1 = 18501 // 1600 =
11 -> 'L' # Error en cálculo # Cálculo correcto: # c1 = 18501 // 1600 = 11
-> RADIX50_CHARS[11] = 'K' # c2 = (18501 // 40) % 40 = 462 % 40 = 22 ->
'V' # c3 = 18501 % 40 = 21 -> 'U' # Vamos a usar el método correcto: def
ejemplo_decodificacion(): words = [0x4845, 0x4C4C, 0x4F54] for i, word in
enumerate(words): resultado = decodificar_radix50(word) print(f"Word {i+1}
(0x{word:04X}): '{resultado}'")
```

Ejemplo 2: Interpretar una Fecha RT-11

Fecha encontrada: 0x3425

```
def ejemplo_fecha(): date_word = 0x3425 # 13349 decimal # Extraer campos
bit a bit año_base = date_word & 0x1F # 13349 & 31 = 5 dia = (date_word >>
5) & 0x1F # (13349 >> 5) & 31 = 417 & 31 = 1 mes = (date_word >> 10) &
0x0F # (13349 >> 10) & 15 = 13 & 15 = 13 (;error!) era = (date_word >> 14)
& 0x03 # (13349 >> 14) & 3 = 0 # mes = 13 es inválido, corregir a 1 if mes
> 12: mes = 1 año = año_base + 1972 + (era * 32) # 5 + 1972 + 0 = 1977
print(f"Fecha: {año:04d}-{mes:02d}-{dia:02d}") # 1977-01-01
```

Ejemplo 3: Analizar una Cabecera de Segmento

Datos de cabecera encontrados:

```
Bytes: 1F 00 02 00 03 00 00 00 44 00
```

Interpretación:

```
def ejemplo_cabecera(): datos = bytes.fromhex("1F00020003000000440")
header = struct.unpack('<5H', datos) total_segs, next_seg, highest_seg,
extra_bytes, start_block = header print(f"Total segmentos: {total_segs}")
# 31 print(f"Siguiente segmento: {next_seg}") # 2 print(f"Segmento más
alto: {highest_seg}") # 3 print(f"Bytes extra: {extra_bytes}") # 0
print(f"Bloque de inicio: {start_block}") # 68</pre>
```

Apéndices

Apéndice A: Tabla Completa RADIX-50

Índice	Carácter	Binario	Descripción

0	espacio	000000	Carácter de relleno
1-26	A-Z	000001-011010	Letras mayúsculas
27	\$	011011	Símbolo de dólar
28		011100	Punto (separador)
29	?	011101	Interrogación
30-39	0-9	011110-100111	Dígitos

Apéndice B: Códigos de Estado RT-11

Valor Octal	Valor Hex	Bits Set	Descripción
0	0x0000	ninguno	Archivo permanente normal
400	0x0100	bit 8	Archivo tentativo
1000	0x0200	bit 9	Área no utilizada
2000	0x0400	bit 10	Archivo permanente
4000	0x0800	bit 11	Fin de segmento
100000	0x8000	bit 15	Bit de protección
102000	0x8400	bits 10,15	Permanente protegido

Apéndice C: Extensiones de Archivo Comunes

Extensión	Descripción	Herramienta Típica
.SAV	Programa ejecutable	LINK
.OBJ	Archivo objeto	MACRO
.REL	Biblioteca relocatable	LIBR
.MAC	Código fuente MACRO	EDIT
.FOR	Código fuente FORTRAN	F4P
.LST	Listado de compilación	MACRO
.MAP	Mapa de enlazado	LINK
.STB	Tabla de símbolos	MACRO
.TMP	Archivo temporal	varios
.BAK	Copia de respaldo	EDIT

Apéndice D: Tipos de Dispositivo RT-11

Código	Nombre	Descripción	Tamaño Típico
DX	RX01	Diskette 8" simple	256 KB
DY	RX02	Diskette 8" doble	512 KB
DK	RK05	Disco removible	2.5 MB
DL	RL01/RL02	Disco removible	5-10 MB
DB	RK06/RK07	Disco grande	14-28 MB
DM	RM02/RM03	Disco masivo	67-256 MB

Apéndice E: Herramientas de Diagnóstico

```
def diagnosticar_imagen_rtl1(ruta_imagen): """ Realiza un diagnóstico
completo de una imagen RT-11 """ with open(ruta_imagen, 'rb') as f: datos
= f.read() print(f"=== Diagnóstico de {ruta_imagen} ===") print(f"Tamaño
total: {len(datos):,} bytes") print(f"Bloques totales: {len(datos) //
512}") # Analizar Home Block home_data = datos[512:1024] print(f"\\nHome
Block (bloque 1):") print(f" Primeros 16 bytes: {home_data[:16].hex()}") #
Buscar directorio primer_dir = encontrar_directorio(datos)
print(f"\\nDirectorio encontrado en bloque: {primer_dir}") # Analizar
primer segmento offset_dir = primer_dir * 512 segmento_data =
datos[offset_dir:offset_dir + 1024] header = struct.unpack('<5H',
segmento_data[:10]) print(f"\\nPrimer segmento:") print(f" Total
segmentos: {header[0]}") print(f" Siguiente: {header[1]}") print(f" Más
alto: {header[2]}") print(f" Bytes extra: {header[3]}") print(f" Bloque
inicio: {header[4]}") # Contar archivos archivos =
escanear_directorio_rapido(datos, primer_dir) print(f"\\nArchivos
encontrados: {len(archivos)}") for archivo in archivos[:5]: # Mostrar
primeros 5 print(f" {archivo['nombre']} ({archivo['tamaño_bloques']}
bloques)") if len(archivos) > 5: print(f" ... y {len(archivos) - 5} más")
```

Conclusión

El sistema de archivos RT-11 representa una elegante solución de los años 70 para el almacenamiento eficiente en minicomputadoras. Su diseño simple pero robusto ha permitido que miles de programas históricos sobrevivan hasta hoy.

Nuestro extractor RT-11 implementa todas estas especificaciones con precisión, permitiendo la recuperación confiable de software histórico. Al entender estos detalles técnicos, podemos:

- 1. **Preservar historia**: Recuperar software que de otra manera se perdería
- 2. **Depurar problemas**: Diagnosticar imágenes de disco dañadas
- 3. **Optimizar extracción**: Manejar casos especiales y errores

4. Educar: Enseñar sobre sistemas históricos de computación

La simplicidad de RT-11 es su fortaleza: sin la complejidad de sistemas modernos, cada byte tiene un propósito claro y documentado, haciendo posible esta ingeniería inversa precisa.

Documento técnico generado para el proyecto RT-11 Extractor

Versión 1.0 - Diciembre 2024